

DEGRAZYM

Enzymatisches Ökologisches Wasch- und Reinigungsmittel für Handabwasch

Für Abwasch des kleinen Material- und Geschirr. Mit jedem Material vereinbar. Alle Rückstände (selbst die hartnäckigsten) werden entfernt, um eine perfekte Hygiene zu gewährleisten.

Vorteile

- **Entfernt** alle organischen Ablagerungen, selbst die hartnäckigsten (Fett, Stärke, Proteine,...), dank der Enzymwirkung
- **Nicht aggressiv** gegenüber Personal und Ausstattung bei empfohlener Gebrauchskonzentration (pH-neutral, keine Gase)
- **Zeitersparnis** durch Einweichen des Materials (weniger Handarbeit dank Enzymwirkung)
- **Beugt** dank ständiger Enzymwirkung **Verstopfungen** in den Rohrleitungen **vor**
- **Positive Auswirkung auf die Umwelt** (Einleitung von vorgereinigtem Abwasser)
- **Dermatologisch getestet** laut der Eurosafe Studie PR8314/VT3074/PK
- Biologisch abbaubar > **96%** in 28 Tagen (OCDE 302B)

Anwendungsbereiche

Geeignet für :

- Handabwasch
- Oberflächenreinigung
- Einweichen von Material und Abzugshaubenfilter



Zusammensetzung

98 % der gesamten Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs

Komponenten:

- >30% Wasser,
- 5-15% nichtionische Tenside
- <5% anionische Tenside, amphotere Tenside, Alkohole, Alkohol, Lösungsmittel, Salz, Enzyme, SODIUM BENZOAT, Komplexbildner, Säureregulatoren, Denaturierungsstoffe



Gebrauchsanweisung

HANDABWASCH

Empfohlene Dosierung: 0,15 bis 0,35% je nach Verschmutzungsgrad

- 1. Die Spüle füllen.
- 2. Die Geräte und anderes kleines Material reinigen.
- 3. Mit klarem Wasser ausspülen und trocknen.
- 4. Wenn nötig: Geschirr zur Desinfektion in die Spülmaschine räumen.

MANUELLE VERWENDUNG

(Abzugshauben, Abzugshaubenfilter, Oberflächen,...)

Empfohlene Dosierung: 0,5 bis 1% je nach Verschmutzungsgrad


- 1. Einen Eimer oder eine Sprühflasche füllen.
- 2. Die Lösung auf den schmutzigen Flächen auftragen.
- 3. Für 5 bis 15 Minuten einwirken lassen.
- 4. Mit klarem Wasser ausspülen und trocknen.
- 5. Desinfektion der Oberfläche je nach Verwendung.

Um Wasser und Energie zu sparen und trotzdem effizient zu reinigen, weichen Sie das Geschirr ein, anstatt es unter laufendem Wasserhahn zu waschen und halten Sie sich an die empfohlenen Produktdosierungen. Für ein effizientes Reinigen ist keine große Schaumentwicklung notwendig

Temperatur

35-55°C maximal

Wirkung



Konzentration

Spülen: 0,15 bis 0,35%

Manuelle Verwendung: 0,5 bis 1%

Einwirkdauer

Handabwasch: 5 bis 15 Minuten

pH-Wert

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

In Lösung

Regelungen

Produkt entsprechend :

- Europäische Verordnung EG 648/2004 über Reinigungsmittel
- Verordnung EG 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
- Europäische Verordnung REACH (EG 1907/2006) angenommen, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt gegen Risiken chemischer Substanzen zu schützen.

Zertifizierung

Produkt zertifiziert :

- Koscher
- Ökologisches Wasch- und Reinigungsmittel zertifiziert durch ECOCERT Greenlife, nach dem ECOCERT Standard, verfügbar unter <http://detergents.ecocert.com/en>

Vorsichtsmaßnahmen

Nur für professionelle Anwendung. Für weitere Informationen: in dem Sicherheitsdatenblatt (verfügbar auf www.realco.be/msds) und dem Etikett des Produkts nachschlagen.

Aufbewahrung

In der verschlossenen Originalverpackung zwischen +4°C und +25°C aufbewahren. Das Produkt innerhalb der 18 Monate ab Herstellungsdatum verwenden.

Verpackungen

Artikelnummer: LIQ0541 Schachtel mit 4x5l Palette mit 24 Schachteln (=96 Kanister)	Artikelnummer: LIQ0884 Kanister von 25l Palette mit 24 Kanistern	Artikelnummer: LIQ0814 Fässer von 200l Palette mit 2 Fässern	Artikelnummer: LIQ1093 Fässer von 1000l Palette mit 1 Fässer
---	--	--	--